


Mise en Place de l' Active Directory

Installation Windows Serveur 2025


1 – Insérez le DVD-ROM d'installation de Windows Server 2022 et appuyez sur n'importe quelle touche du clavier :

Press any key to boot from CD or DVD....


2 – Sélectionnez les langues du système et cliquez sur « Suivant » :




3 – Cliquez sur « Installer maintenant » :




4 – Sélectionnez la version de Windows Server 2022 à installer en prenant soin de choisir « expérience de bureau » pour avoir l'interface graphique. Cliquez ensuite sur « Suivant » :




5 – Cochez la case pour accepter le contrat de licence, puis cliquez sur « Suivant » :




6 – Sélectionnez « Personnalisé : installer uniquement le système d'exploitation Microsoft Server (avancé) » :



7 – Sélectionnez le disque dur où vous souhaitez installer Windows Server 2022, puis cliquez sur « Suivant » :



8 – Patientez pendant l'installation de Windows Server 2022 :



9 – Créer son mot de passe

Paramètres de personnalisation

Tapez un mot de passe pour le compte Administrateur intégré que vous pouvez utiliser pour vous connecter automatiquement à cet ordinateur.

Nom d'utilisateur

Mot de passe


Entrez de nouveau le mot de passe 

 Terminer


10 – Appuyez sur la combinaison de touche Ctrl+Alt+Suppr à gauche de proxmox



11 – Entrée son MDP




12 – Cliquez sur oui pour autoriser les autres PC




CONFIGURER LE NOM DU SERVEUR


1 – Après l'installation allez dans la console « Gestionnaire de serveur » et cliquez sur Configurer ce serveur local




2 – Cliquez sur Nom de l'ordinateur




3 – Modifiez




4 – Mettre comme nom DC-01




5 – Appuyez sur OK



7 – Cliquez sur « Redémarrer maintenant » :




8 – Après redémarrage, le nom sera mis à jours




CONFIGURER UNE INTERFACE RESEAU


1 – Dans la console « Gestionnaire de serveur» , cliquez sur la ligne correspondant à l'interface « Ethernet0 » :




2 – Double cliquez sur l'interface réseau à configurer :




3 – Cliquez sur « Propriétés » :




4 – Sélectionnez l'interface réseau TCP/IPv4 et cliquez sur « Propriétés » :



5 – Cochez la case « Utiliser l’adresse IP suivante » et renseignez les informations nécessaires en fonction de la configuration de votre réseau local. Cliquez ensuite sur « OK » pour valider les paramètres :



6 – Cliquez sur « OK » :



7 – Cliquez sur « Fermer » :

8 – Testez avec un ping 8.8.8.8